一、心與心所之關係圖表

52 心所 89／121 心					13 通一切心所							14 不善心所								25 美心所				實生心所數目
					遍一切心心所	尋	伺	勝解	精進	喜	欲	癡.無慚.無愧.掉舉	貪	邪見	慢	瞋	嫉.慳.惡作	昏沈.睡眠	疑	遍一切美心心所	正語.正業.正命	悲.隨喜	慧	
					7	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	3	2	1	19	3	2	1	52
54 欲界心	12 不善心	貪根	悅俱.邪見相應.無行	1	7	1	1	1	1	1	1	4	1	1										19
			悅俱.邪見相應.有行	1	7	1	1	1	1	1	1	4	1	1				2						21
			悅俱.邪見不相應.無行	1	7	1	1	1	1	1	1	4	1		*1									18、19
			悅俱.邪見不相應.有行	1	7	1	1	1	1	1	1	4	1		*1			2						20、21
			捨俱.邪見相應.無行	1	7	1	1	1	1		1	4	1	1										18
			捨俱.邪見相應.有行	1	7	1	1	1	1		1	4	1	1				2						20
			捨俱.邪見不相應.無行	1	7	1	1	1	1		1	4	1		*1									17、18
			捨俱.邪見不相應.有行	1	7	1	1	1	1		1	4	1		*1			2						19、20
		瞋根	憂俱.瞋恚相應.無行	1	7	1	1	1	1		1	4				1	*3							17、18
			憂俱.瞋恚相應.有行	1	7	1	1	1	1		1	4				1	*3	2						19、20
		癡根	捨俱.疑相應	1	7	1	1		1			4							1					15
			捨俱.掉舉相應	1	7	1	1	1	1			4												15
	18 無因善不善果報唯作		雙五識	10	7																			7
			捨俱領受(意界)	2	7	1	1	1																10
			捨俱推度(意識界)	2	7	1	1	1																10
			悅俱推度(意識界)	1	7	1	1	1		1														11
			五門轉向(意界)	1	7	1	1	1																10
			意門轉向(意識界)	1	7	1	1	1	1															11
			阿羅漢笑(意識界)	1	7	1	1	1	1	1														12
	8 善心		悅俱智相應無行.有行	2	7	1	1	1	1	1	1									19	* 5		1	33、34
			悅俱智不相應無行.有行	2	7	1	1	1	1	1	1									19	* 5			32、33
			捨俱智相應無行.有行	2	7	1	1	1	1		1									19	* 5		1	32、33
			捨俱智不相應無行.有行	2	7	1	1	1	1		1									19	* 5			31、32
	8 果報心		悅俱智相應無行.有行	2	7	1	1	1	1	1	1									19			1	33
			悅俱智不相應無行.有行	2	7	1	1	1	1	1	1									19				32
			捨俱智相應無行.有行	2	7	1	1	1	1		1									19			1	32
			捨俱智不相應無行.有行	2	7	1	1	1	1		1									19				31
	8 唯作心		悅俱智相應無行.有行	2	7	1	1	1	1	1	1									19		*2	1	33、34
			悅俱智不相應無行.有行	2	7	1	1	1	1	1	1									19		*2		32、33
			捨俱智相應無行.有行	2	7	1	1	1	1		1									19		*2	1	32、33
			捨俱智不相應無行.有行	2	7	1	1	1	1		1									19		*2		31、32
15 色界心	善果報唯作		初禪 尋.伺.喜.樂.一境性	3	7	1	1	1	1	1	1									19		*2	1	33、34
			第二禪 伺.喜.樂.一境性	3	7		1	1	1	1	1									19		*2	1	32、33
			第三禪 喜.樂.一境性	3	7			1	1	1	1									19		*2	1	31、32
			第四禪 樂.一境性	3	7			1	1		1									19		*2	1	30、31
			第五禪 捨.一境性	3	7			1	1		1									19			1	30
12 無色界心	善果報唯作		空無邊處	3	7			1	1		1									19			1	30
			識無邊處	3	7			1	1		1									19			1	30
			無所有處	3	7			1	1		1									19			1	30
			非想非非想處	3	7			1	1		1									19			1	30
4 道心 4 果心	道果各有五禪		初禪 尋.伺.喜.樂.一境性	8	7	1	1	1	1	1	1									19	3		1	36
			第二禪 伺.喜.樂.一境性	8	7		1	1	1	1	1									19	3		1	35
			第三禪 喜.樂.一境性	8	7			1	1	1	1									19	3		1	34
			第四禪 樂.一境性	8	7			1	1		1									19	3		1	33
			第五禪 捨.一境性	8	7			1	1		1									19	3		1	33
89 心 （細分 121 心）總計					89	55	66	78	73	51	69	12	8	4	4	2	2	5	1	59	16	28	47	

標示 * 有時不生起；有時各別生起，此時加一心所。

二、心與所緣之關係圖表

89 心			所 緣		所 緣												所緣之時			
					五 所 緣					法 所 緣							過去	現在	未來	離時
					欲界現在色法					54欲界心	15色界心	12無色界心	8出世間心	52心所28色	涅槃	概念				
					色所緣	聲所緣	香所緣	味所緣	觸所緣											
54欲界心	12不善心	貪心	悅俱邪見相應無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			悅俱邪見不相應無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			捨俱邪見相應無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			捨俱邪見不相應無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
		瞋心	憂俱.瞋恚相應.無行	1	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			憂俱.瞋恚相應.有行	1	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
		癡心	捨俱.疑相應	1	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			捨俱.掉舉相應	1	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
	18無因心		捨俱.五門轉向（意界）	1	V	V	V	V	V									V		
			捨俱.眼識	2	V													V		
			捨俱.耳識	2		V												V		
			捨俱.鼻識	2			V											V		
			捨俱.舌識	2				V										V		
			苦身識	1					V									V		
			樂身識	1					V									V		
			捨俱.領受（意界）	2	V	V	V	V	V									V		
			捨俱.推度	2	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
			悅俱.推度	1	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
			捨俱.意門轉向 (確定)	1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			悅俱.(阿羅漢)生笑心	1	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
	8善心		悅俱.智相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V	6	V	V	V	V	V	V	V
			悅俱.智不相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			捨俱.智相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V	6	V	V	V	V	V	V	V
			捨俱.智不相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
	8果報心		悅俱.智相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
			悅俱.智不相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
			捨俱.智相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
			捨俱.智不相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V				V			V	V	V	
	8唯作心		悅俱.智相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			悅俱.智不相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
			捨俱.智相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			捨俱.智不相應.無行.有行	2	V	V	V	V	V	V	V	V		V		V	V	V	V	V
15色界			初禪～第四禪 善.唯作	8												V				V
			初禪～第四禪 果報	4												V				V
			第五禪 善心	1												V				V
			（第五禪 善心神通）	(1)	V	V	V	V	V	V	V	V	6	V	V	V	V	V	V	V
			第五禪 果報心	1												V				V
			第五禪 唯作心	1												V				V
			（第五禪 唯作心神通）	(1)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12無色界			空無邊處 善心.果報心.唯作心	3												V				V
			識無邊處 善心.果報心.唯作心	3								V					V			
			無所有處 善心.果報心.唯作心	3												V				V
			非想非非想處 善心.果報心.唯作心	3								V					V			
8出世間			須陀洹道心. 果心	2											V					V
			斯陀含道心. 果心	2											V					V
			阿那含道心. 果心	2											V					V
			阿羅漢道心. 果心	2											V					V
總 計 89（2 神通心）					48	48	48	48	48	43	31	37	11	43	19	52	14	56	32	58

〔說明〕

◆同一個心路過程裡的諸心，皆取同一個所緣。

◆六種法所緣：

1.淨色
2.細色
3.心
4.心所
5.涅槃
6.概念

◆ 6 表示含除了阿羅漢道心、果心之外的 6 個出世間心。

◆死心以過去為所緣。

◆結生與有分以現在、過去為所緣。

◆彼所緣以過去、現在、未來為所緣。

◆推度(作用)以現在為所緣。(按：推度作彼所緣的作用，則是過去時及未來時)

◆生笑心以過去、現在、未來為所緣。

◆無想天有情沒有心，故沒有所緣。

◆涅槃、概念屬離時。

7 遍一切心所：觸、作意、受、想、思、一境性、名命根。　　6 雜心所：尋、伺、勝解、精進、喜、欲。

19 遍一切美心所：信、念、慚、愧、無貪、無瞋、中捨、身輕安、心輕安、身輕快性、心輕快性、身柔軟性、心柔軟性、身適業性、心適業性、身練達性、心練達性、身正直性、心正直性。

14 不善心所：貪、瞋、癡、慢、疑、邪見。嫉、慳、無慚、無愧、昏沉、掉舉、追悔（惡作）、睡眠。#